

まるコピー

marucopy

作り方&使い方

◆「起動用フロッピーディスク」について◆

「まるコピー」は通常、CD から起動してご利用頂きますが、PC や環境によっては CD 起動できない場合があります。その場合、「起動用フロッピーディスク」(5枚組)から起動して、CD ドライブの「まるコピー」を利用することが可能です。

◆「起動用フロッピーディスク」の作り方◆

「起動用フロッピーディスク」は、WindowsPC から作成することができます。
フォーマット済みのフロッピーディスクを5枚用意してください。

1. Windows の PC の CD ドライブに「まるコピー」CD を挿入します。

1-1. 以下のように自動再生が起動する場合は、「フォルダを開いてファイルを表示」を選択してください。



- 1-2. 上記自動再生が実行されない場合は、「コンピュータ」または「マイコンピュータ」から、CDドライブを右クリックして「エクスプローラ」を選択してください。



- 1-3. その中のバッチファイル「createfd」をダブルクリックして実行してください。

現在ディスクにあるファイル (16)			
boot	ファイル フォルダ	20	
KNOPPIX	ファイル フォルダ	20	
autorun.bat	1 KB Windows バッチ フ...	20	
autorun.inf	1 KB セットアップ情報	20	
autorun	1 KB MS-DOS プログラ...	20	
brfd1.img	1,440 KB IMG ファイル	20	
brfd2.img	1,440 KB IMG ファイル	20	
brfd3.img	1,440 KB IMG ファイル	20	
brfd4.img	1,440 KB IMG ファイル	20	
brfd5.img	1,440 KB IMG ファイル	20	
cdrom.ico	3 KB Icon	19	
createfd.bat	2 KB Windows バッチ フ...	20	
index.html	1 KB Firefox Document	20	

2. 以下のメッセージが表示されますので、任意のキーを押してください。

このプログラムは CD 起動ができない場合に FDD から起動するための、
「起動ディスク」として 5 枚の FD を作成します。
フォーマット済みの 5 枚の FD を準備してください。
続行するには何かキーを押してください・・・

3. 順番に FD を差し替えるよう、以下の通りメッセージが表示されますので、作業を進めて合計 5 枚の FD を完成させてください。

「起動ディスク 1」を作成します。1 枚目のフォーマット済み FD
を挿入してください。
続行するには何かキーを押下してください。

「起動ディスク 2」を作成します。2 枚目のフォーマット済み FD
を挿入してください。
続行するには何かキーを押下してください。

◆「起動用フロッピーディスク」からの起動◆

1. 作成した「起動用フロッピーディスク」の1枚目を起動対象の PC のフロッピーディスクドライブに挿入し、また「まるこピ」CD を同じく起動対象の PC の CD ドライブに挿入してください。
2. 起動対象の PC の電源を入れて、しばらくすると以下のメッセージが表示されます。

```
FreeDOS version ...
```

3. その後、以下のメッセージが表示されたら、「起動用フロッピーディスク」の2枚目に交換し、「ENTER」キーを押してください。

```
Insert next floppy and press a key...
```

2枚目のディスクの読み込みが終わると、再び上記メッセージが表示されますので、同様の手順で3枚目・4枚目・5枚目と順番に読み込ませてください。この 時、読み込ませる順番を間違えると正常に起動できませんのでご注意ください。

4. 5枚目の起動ディスクの読み込みが終わると、以下の通りメッセージが表示されますので、「ENTER」キーを押してください。

```
Press [ENTER] to run the DeviceBackup...
```

5. しばらくすると、CD ドライブから「まるこピ」が起動します。